# 5577-M モデル プリンターLAN 設定ツール 操作手順書

本製品では「操作パネル」からネットワーク関連の設定は行えませんので、別途 Windows PC に「プリンターLAN 設定ツール」を導入いただき、本製品と同じイーサーネットハブに接続して設定を行っていただく必要があります。

以下の手順で IP アドレスを設定していただき、詳細設定は WEB ブラウザーから行ってください。

### 準備編


- 1. 弊社ホームページから、プリンターLAN 設定ツールをダウンロードしてください。 http://www.jbat.co.jp/impact/driver/5577M/5577M util.html
- 2. ダウンロードしたファイルは ZIP 形式で圧縮してありますので、任意の場所に解凍してください。 解凍すると LANSettingTool\_JB\_Vxxx ディレクトリにセットアップモジュールが配置されます。 ディレクトリ内の Setup.exe を実行してインストールしてください。
- インストール手順は「ネットワーク設定ガイド」の第2章を参照してください。
  3. プリンターの MAC アドレスを控えてください。

プリンターの MAC アドレスは、プリンター右側の LAN カード下側のラベルに記載してあります。

MACアドレスラベル



例) 00:A0:7A:0C:01:2A



4. プリンターLAN 設定ツールを動作させる PC とプリンターは、同じセグメントのネットワークに接続してください。

セグメントがわからない場合は、PC とプリンターは同じネットワークハブに接続して ご使用ください。

設定作業を行う PC を有線 LAN に接続してください。

無線 LAN 設定が有効になっている場合は無効にしてください。

プリンターとネットワークハブ間はストレート LAN ケーブルで接続してください。

- 5. DIP スイッチが全て OFF(上側)になっていることを確認します。
- 6. プリンターの電源を ON してください。検索できるようになるまで、1分程度かかります。

## 設定編

- 1. プリンターLAN 設定ツールを起動します。
  - -Windows 10/Windows Server 2016

スタート

- **→** [5577-M モデルユーティリティ]
- **→** [LAN 設定ツール]

をクリックします。

#### -Windows8

アプリ画面で、[LAN 設定ツール]をクリックします。

-Windows7 以前

スタート

- **→** [すべてのプログラム]
- **→** [5577-M モデルユーティリティ]
- **→** [LAN 設定ツール]

をクリックします。

2.「プリンターLAN 設定ツール」の画面が表示されます。 「次へ]をクリックします。



以下の画面で[はい(Y)]をクリックします。



3. 自動的に同じセグメントにあるプリンターの検索を開始します。

検索にはしばらく時間がかかります(15秒程度)

目的のプリンターが見つからない場合は、何度か[検索]ボタンをクリックしてください。

本製品の DHCP 設定の初期値は[有効]です。

DHCP サーバーがある場合は、以下の様に検索結果が表示されます。




DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られている場合は4へ DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られていない場合は6へ 進んでください。

4. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られている場合 WEB ブラウザーを立ち上げ、準備編 3. で控えた MAC アドレスに対応する IP アドレスを URL 欄に入力して Enter キーを押してください。



5. WEB ブラウザーで左側のメニューから「プリンターサーバー」をクリックして、[TCP/IP]を選択します。DHCP を[DISABLE]に変更し、設定したい IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力してください。



入力後に[設定更新]をクリックすると、以下のメッセージが表示されますので、[Yes] を選択してください。プリンターが再起動して設定が有効になります。



10へ進んでください。


6. DHCP サーバーから IP アドレスが割り振られていない場合

DHCP サーバーがネットワーク上にあっても、セキュリティー設定などで IP アドレスが割り振られない場合があります。その場合はアドレスが 0.0.0.0 と表示されます。


準備編3.で控えた MAC アドレスのプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。



7. IP アドレス等のネットワークを設定する画面が表示されます。 DHCP が[無効]になっていることを確認します([有効]の場合は[無効]にします)。




設定したい IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。



8. 設定内容の一覧が表示されますので、[実行]をクリックします。 設定が変更され、プリンターが再起動されます。




9. ネットワークの設定が完了しました。 終了をクリックしてください。




- 10. プリンター再起動後に、WEB ブラウザーから、正しく設定されていることを確認してください。
- 11. この操作手順書に従って変更した PC 設定などを忘れずに元に戻してください。

### 問題発生時

設定編 5. の LAN 設定確認画面で[実行]時に以下のメッセージが表示された場合下記の項目を実施してください。



1. プリンターの LAN ケーブルが正しく挿入されていることを確認してください。 Speed LED が点灯、Link/Act LED が点滅していること



- 2. Windows のファイヤーウォール設定を無効にしてください。
- 3. インターネットエクスプローラーのプロキシサーバー設定を無効にしてください。

#### 【注意】

上記 2. 3. の各設定を「無効」に変更した場合、プリンターのネットワーク設定が完了した後、速やかに元の設定に戻してください。